



① 左下の Windows マークにカーソルを持って行って右クリックすると表示されるので「コントロールパネル」を選択します。




② 「コントロールパネル」の「ネットワークとインターネット」カテゴリの中の「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。




③ 左側のタスクメニューの中の「アダプターの設定の変更」をクリックします。



④ 設定した名称のフレッツ用接続アイコンが表示されますので、右クリックし「プロパティ」メニューを選択します。



⑤ 「任意の名称のプロパティ」画面が表示されますので、「オプション」タブ内以下の「資格情報を記憶する」にチェックが入っているか確認します。




⑥ 「セキュリティ」タブをクリックし、以下の設定が行われているか確認します。



データの暗号化：「暗号化は省略可能」を選択する
認証：

- ◆ 次のプロトコルを許可する：選択する
- ◆ 暗号化されていないパスワード：任意
- ◆ チャレンジハンドシェイク認証プロトコル：チェックする
- ◆ Microsoft CHAP Version 2：チェックする
- ◆ Windows のログオン名とパスワード（おおびドメインがある場合はドメイン）を自動的に使う：チェックしない
- ◆ 次のプロトコルを許可する


⑦ [ネットワーク] タブをクリックし、以下の設定が行われているか確認します。



この接続は次の項目を使用します：


- ◆ インターネットプロトコルバージョン 6(TCP/IPv6)：チェックしない
- ◆ インターネットプロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)：チェックする
- ◆ Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有：チェックしない
- ◆ Microsoft ネットワーク用クライアント：チェックしない

⑧ [インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)] を選択し [プロパティ] をクリックします。[インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4) のプロパティ] 画面が表示されますので、以下の設定が行われているか確認し [OK] ボタンをクリックします。



- ◆ IP アドレスを自動的に取得する：選択する
- ◆ DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する：選択する

⑨ [詳細設定] タブをクリックし、以下の設定が行われているか確認し [OK] ボタンをクリックします。



インターネット接続の共有：

- ◆ ネットワークのほかのユーザーに、このコンピュータのインターネット接続をとおしての接続を許可する：任意