



ONLYメール設定マニュアル

1. Windows8の場合はスタートメニュー内の『Windows Live Mail』のアイコンを選択してください
※アイコンの位置はパソコンによって表示される場所が異なります
※『Windows Live Mail』が無い場合はマイクロソフト公式サイトより『Windows Essentials』をダウンロードしてください



Windows8以外の場合は  のボタンをクリックし、[すべてのプログラム]をクリックします

[Windows Live]を選択して、[Windows Live メール]をクリックすると、Windows Liveメールが起動します。



2. マイクロソフトの使用条件が表示された場合は「承諾」を選択してください
次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？で「はい」を選択してください

3. 下記画面が立ち上がったら以下の情報を入力してください

- A. 電子メールアドレスに**メールアドレス**を入力
- B. パスワードの欄に**メールパスワード**を入力
- C. 表示名の欄に**任意の名前**を入力（メール差出人として相手先に表示されます）

Windows Live メール

自分の電子メール アカウントを追加する

Windows Live IDをお持ちの場合はここでサインインしてください。
[Windows Live にサインイン](#)

電子メール アドレス: [新しく Windows Live メール アドレスを作成する方はこちら](#)

パスワード: パスワードを保存する(B)

表示名: 手動でサーバー設定を構成する(C)

Windows Live メール ではほとんどの電子メール アカウントをお使いになれます。たとえば
Hotmail
Gmail
などが利用可能です。

キャンセル 次へ

入力が完了したら、[次へ]を選択してください。

4. [サーバー設定を構成]の画面が表示されたら以下の情報を入力してください

受信サーバー情報

- A. サーバーのアドレスの欄に `mail.only.ne.jp` と入力
- B. ログオンユーザー名の欄にメールアドレスを入力

送信サーバー情報

- C. サーバーのアドレスの欄に `mail.only.ne.jp` と入力
- D. ポートの欄に `587` と入力
- E. 一番下の **認証が必要(A)**に チェックを入れる。

入力が完了したら、[次へ]を選択してください。

5. [完了]を選択して終わりです

メールの表示名を変更したい場合などはアカウントのプロパティから変更してください

